

OptiServer V3.2 Installation und Ersteinrichtung Schritt für Schritt für Anwender

Um den OptiServer V3.2 in Ihrer cobra-Software (ab Version 24) nutzen zu können, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

1. ältere Version des OptiServer-Moduls deinstallieren
2. OptiServer-Modul installieren
3. OptiServer-Modul registrieren
4. OptiServer-Benutzer anlegen (personalisieren)

Wie Sie diese Aufgabe bewältigen, erklären wir Ihnen nachstehend Schritt für Schritt.

1. ältere Version des OptiServer-Moduls deinstallieren

Bitte deinstallieren sie über die Windows-Systemeinstellungen → Apps und Features eine eventuell vorhandene und zuvor installierte ältere Version des cobra OptiServer Moduls.

2. OptiServer-Modul installieren

Hierzu müssen Sie das OptiServer-Setup-Programm von der folgenden sicheren SSL-verschlüsselten Internetseite herunterladen.

Download durch Kopieren des folgenden Links in Ihre Browser-Internetadresszeile

ab cobra Version 2024:

https://download.optiserver.info/OptiServer_cobra_3_2_0.msi

oder Download durch Klick auf den Link [OptiServer_cobra_3_2_0.msi](#)

Nachdem sie das OptiServer-Setup-Programm heruntergeladen haben (das OptiServer-Setup-Programm finden sie nach dem Download standardmäßig im Windows-Downloads-Ordner), müssen Sie das OptiServer-Setup-Programm auf jedem Arbeitsplatz-PC, auf dem cobra installiert ist und auf dem sie den OptiServer nutzen wollen, ausführen.

Nach erfolgreicher Installation des OptiServer-Moduls starten sie wie gewohnt ihr cobra-Programm, das nun mit der neuen Registerkarte „OPTISERVER“ erweitert ist.




Abb. 1

Der OptiServer ist nun installiert.

OptiServer® – Firmendaten für cobra V3.2

cobra – computer's brainware GmbH
Weberinnenstraße 7
78467 Konstanz
fon: +49 7531 8101 0

dieRAD UG
Nikolaiallee 2
24937 Flensburg
fon: +49 461 90377 0

Anschließend müssen Sie das OptiServer-Modul *REGISTRIEREN* und mindestens einen *BENUTZER ANLEGEN*.

Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

3. OptiServer-Modul registrieren

Durch Klick auf den Button „OptiServer freischalten“ (Abb. 1) erscheint der Registrierungs-Dialog des OptiServers. In diesem Dialog-Fenster geben sie ihre cobra-Zugangsdaten, die sie von der „cobra – computers's brainware GmbH“ bereits zur Installation der cobra Software erhalten haben, ein.




Abb. 2

Diese beiden Eingaben (Abb. 2) werden gegen den cobra-Lizenzserver verifiziert!
Nach erfolgreicher Registrierung wird das Menüband „OPTISERVER“ wie folgt angezeigt:



Abb. 3

OptiServer® – Firmendaten für cobra V3.2

cobra – computer's brainware GmbH
Weberinnenstraße 7
78467 Konstanz
fon: +49 7531 8101 0

dieRAD UG
Nikolaiallee 2
24937 Flensburg
fon: +49 461 90377 0

4. Verknüpfen des OptiServer® Moduls zum OptiServer® Desktop (Personalisieren)

Beim ersten Aufruf des OptiServer®-Desktops (Button „Firmendaten selektieren“ (Abb. 3)) öffnet sich der Internet-Browser mit folgender Registrierungsmaske (Abb. 4):

Abb. 4

Folgende Angaben müssen gemacht werden:

Vorname, Nachname, Email-Adresse des Benutzers, Firmenname

Durch Klick auf den Button „REGISTRIERUNG ABSCHLIESSEN“ wird der OptiServer-Benutzer angelegt.



Sollte die eingegebene Email-Adresse ungültig oder bereits vergeben sein, wird dies mit einer entsprechenden Fehlermeldung angezeigt.

Nach erfolgreicher Registrierung wird an die in der Registrierung angegebene Email-Adresse eine Bestätigungs-Email mit einem Aktivierungslink geschickt.

Nach Anklicken des Aktivierungslinks öffnet sich erneut der Internet-Browser. Mit Vergabe eines sicheren Passwortes ist der kostenlose Test-Zugang zum OptiServer® aktiviert und der Anwender kann seine 30 tägige, kostenlose Testphase beginnen. Es erscheint der OptiServer® Desktop (Abb. 5).

Abb. 5

OptiServer® – Firmendaten für cobra V3.2

cobra – computer's brainware GmbH
Weberinnenstraße 7
78467 Konstanz
fon: +49 7531 8101 0

dieRAD UG
Nikolaiallee 2
24937 Flensburg
fon: +49 461 90377 0

Um nun auch die OptiServer® Funktionen, wie z.B. Import von Firmendaten, Abgleich ihrer Adressdaten, in ihrer cobra Anwendung nutzen zu können, ist ein letzter Schritt notwendig:
Das Anlegen eines Zugangsschlüssels im OptiServer und Eintragen im OptiServer-Modul ihrer cobra-Anwendung:

Dazu rufen sie in der OptiServer® Desktop unter „MEIN KONTO“ das Menu „Profil“ auf:




Abb. 6

Der Dialog „Mein Konto“ (Abb. 7) wird angezeigt. Hier klicken Sie auf den Reiter „KONNEKTOREN“.




Abb. 7

Mit Klick auf den Button „NEUEN KONNEKTOR ANLEGEN“ (Abb. 7) und Angabe eines frei zu vergebenden Namens (z.B. „cobra BI“) wird ein Zugriffsschlüssel (Token) erzeugt, welcher über die Windows-Zwischenablage in das OptiServer cobra-Modul übertragen werden muss.




Abb: 8

OptiServer® – Firmendaten für cobra V3.2

cobra – computer's brainware GmbH
Weberinnenstraße 7
78467 Konstanz
fon: +49 7531 8101 0

dieRAD UG
Nikolaiallee 2
24937 Flensburg
fon: +49 461 90377 0

Nach Übernahme des Tokens in die Windows Zwischenablage (Klick „IN ZWISCHENABLAGE KOPIEREN“) wechseln sie in die cobra-Anwendung und Klicken im OptiServer cobra-Modul auf den „Schloss-Button“ (siehe Abb. 9). Nach erfolgreicher Verknüpfung über das Zugriffstoken aus der Zwischenablage ist der Zugang personalisiert. (Abb. 10)



Abb. 9




Abb. 10

Das cobra-OptiServer Modul steht nun mit voller Funktionalität zur Verfügung



Abb. 11

OptiServer® – Firmendaten für cobra V3.2

cobra – computer's brainware GmbH
Weberinnenstraße 7
78467 Konstanz
fon: +49 7531 8101 0

dieRAD UG
Nikolaiallee 2
24937 Flensburg
fon: +49 461 90377 0

OptiServer® – Firmendaten für cobra

Bei Rückfragen zu Installation, Registrierung, Anlegen von Benutzern, Schulungen und Anwendung des OptiServers im Marketing und Vertrieb stehen wir ihnen lösungsorientiert zur Seite.

Bei Fragen zu

- Vertragswesen
- Konditionen und Abrechnungswesen
- First-Level-Support

- DSGVO konformes CRM

cobra – computer's brainware GmbH
Weberinnenstraße 7
78467 Konstanz

fon: +49 7531 8101 0

Geschäftsführer:
Jürgen Litz

Die Firma cobra ist Kooperationspartner der
Firma dieRAD .

Bei Fragen zu

- Engineering Daten
- Datenqualität und -Herkunft

- DSGVO konforme Daten

Ingenieurbüro IDEAL Data
Dipl.- Ing. Dieter Bost
Nikolaiallee 2
24937 Flensburg

fon: +49 461 90377 0

Inhaber:
Dieter Bost

Bei Fragen zu

- Engineering Software
- Second-Level-Support
- Third-Level-Support

- DSGVO konformes Processing

HW-Soft GmbH
Güterbahnhofstr. 3
37186 Moringen

fon: +49 5554 9952 0

Geschäftsführer:
Carsten Helmer

Hinweis:

Die Firma dieRAD wurde von den beiden Firmen Ingenieurbüro IDEAL Data und HW-Soft GmbH als Marketing- und Vertriebsgesellschaft gegründet und vermarktet derzeit in ihrem Portfolio folgende eigene Produkte und Dienstleistungen:

OptiServer® - OptiServer® Tools - OptiServer® DataCenter - OptiServer® Daten-Audit mit Bestandsbereinigung